

**P R T R届出システム**  
操作マニュアル 事業者版（事前準備）  
（第9版）

独立行政法人製品評価技術基盤機構

## 商標について

Microsoft, Windows とそれぞれのロゴは、米国 Microsoft Corp.の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。

Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。

Adobe とそのロゴは、米国 Adobe Systems Incorporated の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## 目次

<b>第1章</b>	<b>パソコンの準備</b> .....	<b>1</b>
1.	動作環境 .....	1
2.	PDFファイル表示ソフトウェア (Acrobat Reader の設定) .....	1
3.	メールの準備 .....	2
4.	インターネットへの接続 .....	2
5.	ブラウザソフトの設定 .....	2
<b>第2章</b>	<b>事前の準備</b> .....	<b>3</b>
1.	PRTR届出システム利用までの全体の流れ .....	3
2.	使用届出書の提出 .....	4
<b>附則</b>	.....	<b>4</b>
	(1)ブラウザソフト設定 (Microsoft Edge) .....	4
	(2)ブラウザソフト設定 (Google Chrome) .....	7
<b>第3章</b>	<b>問い合わせ先</b> .....	<b>7</b>

## 第1章 パソコンの準備

### 1. 動作環境

PRTR届出システムをご利用にあたって必要となるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

電子届出に必要なパソコンの条件	
OS	Microsoft Windows 10 日本語版 Microsoft Windows 11 日本語版
CPU	1GHz 以上
メインメモリ	4GB 以上を推奨(最少 2GB)
ブラウザソフト	推奨ブラウザ Edge、Chrome
ディスプレイ	解像度 800×600 ピクセル以上(1280×1024 を推奨)
ネットワークインターフェイス	インターネットに接続するために必要なインターフェイスをそなえていること。

### 2. PDFファイル表示ソフトウェア(Acrobat Reader の設定)

出力した帳票を閲覧するためには、「Acrobat Reader」がインストールされている必要があります。

「アドビシステムズ社」のホームページ

「<http://get.adobe.com/jp/reader/>」にダウンロードページへのリンクがあります。



なお、本システムログイン画面にもダウンロードページへのリンクがあります。

PRTR届出システム

AIチャットボット  
PRTR届出システムに関する  
ご質問に回答します。

ユーザーID  
パスワード

実行 キャンセル

パスワードを忘れた場合、またはユーザーIDがロックされている場合は [こちら](#)

- ユーザーID・パスワードは半角文字で入力してください。なお、ユーザーID・パスワードは大文字小文字を区別します。
- ログインした状態で約2時間操作がない場合、自動的にログアウトします。
- パスワードを忘れた方は、「こちら」リンクよりパスワードの再発行を行ってください。
- ログアウトはブラウザの「×」ボタンではなく「ログアウト」ボタンをクリックしてください。
- ブラウザの「戻る」ボタン及び「進む」ボタンは使用しないでください。
- 本システムは、Javascript 及び Cookie を使用します。
- ブラウザの文字コード(エンコード)は「Unicode (UTF-8)」に設定してください。
- JIS第1・第2水準以外の文字は入力しないでください。
- 本システムは、印刷等にAdobe社のAdobe Readerを利用しています。お持ちでない方は下のアイコンをクリックすると、Adobe Readerダウンロードサイトへジャンプします。

PRTR届出システムでは、サーバ証明書によりシステムの真正性を証明するとともに、SSL暗号化通信による高度なセキュリティーで届出情報を保護しています。

(注意)ソフトウェアのインストールについては、各ユーザのセキュリティポリシーにより制限されている場合がございますので、その場合は、情報管理部門の担当者にご相談ください。

### 3. メールの準備

PRTR届出システムからお知らせのメールを送信するために、メールアドレスを登録していただきます。メールを受信できる環境及びメールアドレスをご用意ください。

### 4. インターネットへの接続

インターネットに接続できる環境を準備して下記のページが表示出来ることを確認してください。

- ・電子届出のトップページ

<https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html>

- ・電子届出のログイン画面

<https://www2.prtr.nite.go.jp/prtr2/com00001/doInit>

上記のページが表示されない場合は、本書の附則の設定を御確認ください。

### 5. ブラウザソフトの設定

ご利用いただいているブラウザソフトでPRTR届出システムが表示できない場合は、附則のブラウザソフト別バージョン別のブラウザソフト設定をご参照ください。


## 第2章 事前の準備

### 1. PRTR届出システム利用までの全体の流れ

「PRTR届出システム」の利用にあたり、事業者は、予め電子情報処理組織使用届出（以降、「使用届出」といいます。）を都道府県等へ提出し、都道府県等から送付されるユーザID・初期パスワードにて利用することができます。

図の項目名（括弧内の記述【】）と本操作説明書の項目タイトルが一致します。

PRTR届出システム利用までの全体の流れ



## 2. 使用届出書の提出

使用届出書の提出につきましては、以下のURLを参照してください。

<https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html#n2>

### 附則

#### (1) ブラウザソフト設定 (Microsoft Edge)

ブラウザ (Microsoft Edge (以降、Edge)) に対して以下のような設定を行ってください。

##### ① インターネットオプションの起動

コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」を選択してください。




「インターネットオプション」を選択してください。



## ②セキュリティタブの設定


セキュリティタブを選択後に[レベルのカスタマイズ]を選択してください。



## ③ActiveX コントロールの設定

以下の項目が有効であるか確認してください。

### 「ActiveX コントロールとプラグインの実行」



#### ④JavaScript の設定

以下の全ての項目が有効であるか確認してください。

「Java アプレットのスクリプト」


「XSS フィルターを有効にする」

「アクティブスクリプト」

「スクリプトでのステータス バーの更新を許可する」

「スクリプトによる貼り付け処理の許可」

「スクリプト化されたウィンドウを使って情報の入力を求めることを Web サイト に許可する」




#### ⑤ダウンロードの設定

以下の全ての項目が有効であるか確認してください。

「ファイルのダウンロード」

「ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示」


「フォントのダウンロード」



## ⑥SSL の設定

詳細設定タブを選択後に、セキュリティ項目内の以下の項目のチェックを確認してください。

- ・「SSL3.0 を使用する」チェックなし <必須>
- ・「TLS1.0 を使用する」チェック [任意]
- ・「TLS1.1 の使用」チェック [任意]
- ・「TLS1.2 の使用」チェックあり <必須>



## (2) ブラウザソフト設定 (Google Chrome)

ブラウザ(Google Chrome(以降、Chrome))に対しての手順は「第1章 2. (1)ブラウザソフト設定 (Microsoft Edge)」と同様です。

## 第3章 問い合わせ先

NITEでは、ご利用者からのお問い合わせ窓口を設置しています。  
ご質問などがございましたら、下記までお問い合わせください。

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク管理課

PRTR システムサポート :

※メールでのお問い合わせ [info\\_prtr@nite.go.jp](mailto:info_prtr@nite.go.jp)

※電話でのお問い合わせ 03-5465-1683

(電話受付時間:5/1を除く平日 9時~12時、13時~17時)